



# Настройка автоматического обновления Windows в сети EsilNet

Для того, чтобы настроить свой компьютер на получение обновлений операционной системы Windows из локальной сети, вам необходимо будет проделать следующие шаги:


1. Открыть меню "Выполнить". Пуск -> Выполнить (Или комбинация клавиш Win+R)



2. Набрать в окне gredit.msc и нажать "Открыть"




3. В открывшемся окне раскрыть ветку Административные шаблоны - Компоненты Windows - Windows Update



4. Дважды щелкнуть на строке «Настройка автоматического обновления»:

Состояние	Состояние
Не отображать параметр "Установить обновления и заверши...	Не задана
Не настраивать параметр "Установить обновления и заверш...	Не задана
<b>Настройка автоматического обновления</b>	Включена
Указать размещение службы обновлений Microsoft в интрасети	Включена
Разрешить клиенту присоединение к целевой группе	Не задана
Перенос запланированной автоматической установки обнов...	Не задана
Не выполнять автоматическую перезагрузку при автоматич...	Не задана
Частота поиска автоматических обновлений	Не задана
Разрешить немедленную установку автоматических обновл...	Не задана
Задержка перезагрузки при запланированных установках	Не задана
Повторный запрос для перезагрузки при запланированных у...	Не задана
Разрешать пользователям, не являющимся администратора...	Не задана
Разрешить получение рекомендуемых обновлений через слу...	Не задана
Разрешить Windows Update автоматически пробуждать сист...	Не задана
Разрешить прием содержимого с подписью из службы обнов...	Не задана


5. Установить в диалоговом окне параметры, как показано на рисунке ниже:



6. Дважды щелкнуть на строке «Указать размещение службы обновлений Windows в интрасети»:

Состояние	Состояние
Не отображать параметр "Установить обновления и заверши...	Не задана
Не настраивать параметр "Установить обновления и заверш...	Не задана
Настройка автоматического обновления	Включена
<b>Указать размещение службы обновлений Microsoft в интрасети</b>	<b>Включена</b>
Разрешить клиенту присоединение к целевой группе	Не задана
Перенос запланированной автоматической установки обнов...	Не задана
Не выполнять автоматическую перезагрузку при автоматич...	Не задана
Частота поиска автоматических обновлений	Не задана
Разрешить немедленную установку автоматических обновл...	Не задана
Задержка перезагрузки при запланированных установках	Не задана
Повторный запрос для перезагрузки при запланированных у...	Не задана
Разрешать пользователям, не являющимся администратора...	Не задана
Разрешить получение рекомендуемых обновлений через слу...	Не задана
Разрешить Windows Update автоматически пробуждать сист...	Не задана
Разрешить прием содержимого с подписью из службы обнов...	Не задана

7. Установить в диалоговом окне параметры, как показано на рисунке ниже:




8. Включить службу «Автоматическое обновление».


Открыть консоль управления службами:

*Пуск -> Панель управления -> Администрирование -> Управление компьютером -> Службы -> Автоматическое обновление*

*или Пуск -> Выполнить и набрать в окне services.msc.*



Выбрать в списке службу «Автоматическое обновление» и дважды щелкнуть по ней. В появившемся диалоговом окне установить параметры, как показано на рисунке ниже:



Служба автоматического обновления начнет проверку на доступные обновления для вашего компьютера. Этот процесс может занять от 2 до 10 минут в зависимости от быстродействия вашего компьютера.